Creación de BBDD

Para el ejemplo usaremos la BBDD prueba_mkgest, asi como el servidor webmin.

Creación de la BBDD

Creación del usuario

Asignación de permisos al usuario en la BBDD

Creamos la carpeta gomiztegi-ddbb/ en /var/backup

```
mkdir /var/backup/gomiztegi-ddbb
```

Le cambiamos los permisos a 700 para usuario root.

Editamos el fichero /usr/local/sbin/ddbb-backup.sh y añadimos el siguiente código al final:

```
#copia de la bbdd de gomiztegi
mysqldump -hlocalhost -ugomiztegi_user -pgomiz_bd_\$1 gomiztegi_mkgest >
/var/backup/gomiztegi-ddbb/gomiztegi.sql
```

Donde -unombre_usuario -ppassword nombre_bbdd

Ejecutamos el comando ddbb-backup.sh para ver que se crea el fichero en la carpeta /var/backup/gomiztegi-ddbb/.

Editamos el fichero /etc/rsyncd.conf y cambiamos los datos. **el auth users no hay que cambiarlo**.

```
[gomiztegi-www]
      use chroot = yes
      comment = Pagina web de gomiztegi
      path = /home/gomiztegi/domains/gomiztegi.com/public_html/
      read only = yes
      list = yes
      uid = gomiztegi
      gid = nobody
      auth users = bacal345ksj
      secrets file = /etc/rsyncd.secrets
      hosts allow = 212.170.164.39

[gomiztegi-ddbb]
      use chroot = yes
      comment = DDBB de gomiztegi
      path = /var/backup/gomiztegi-ddbb/
```

```
      read only = yes
      list = yes
      uid = root
      gid = nobody
      auth users = bacal345ksj
      secrets file = /etc/rsyncd.secrets
      hosts allow = 212.170.164.39
```

Cambios en servidor de backup local (srv-backup)

Editamos el fichero vim /etc/backuppc/hosts y añadimos la siguiente línea al final.

```
www.gomiztegi.com 0 backuppc
```

Vamos a la carpeta /etc/backuppc y creamos el siguiente archivo (lo copiamos de uno anterior).

```
cp www.urbinasa.es.pl www.gomiztegi.com.pl
```

Editamos la última linea del fichero para que se ajuste a nuestra información del rsync (editado arriba).

```
$Conf{RsyncShareName} = ['gomiztegi-www','gomiztegi-ddbb'];
```

Reiniciamos el servidor de backups para que nos acepte el nuevo host.

```
/etc/init.d/backuppc restart
```

Ya solo queda acceder al servidro de backup y ejecutar el 1er backup de este host.

```
https://srv-backup/backuppc/
```

From:
https://wiki.merkatu.info/ - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/creacion_bbdd?rev=1212652983

Last update: **2017/03/27 17:43**