

Configurar módulo de contadores:

Cargamos /api/contador.inc

Cargamos /ecomm/contadores.php

Cargamos la tabla tblmaecontadores.sql

Modificamos los siguientes archivos:

/api/api.inc

al principio añadir:

```
require_once CFG_PATH_MKWEB.'/api/apicontador.inc';
```

en la función MKWConn añadimos

```
//Contadores  
$this->Contador = New MKWContador();
```

/api/apicompra.inc

en función RegistrarCompra sustituir las líneas del principio donde generamos la variable \$numero

```
//pedido:  
global $GenContador;  
$numero = $GenContador->Contador($this->Conn, CONTADOR_PEDIDO, true,  
$this->Cliente->Usuario);
```

ecomm/pedidoedit.inc

Sustituimos las siguientes funciones por:

```
function PedirNumeroLibre($Conn) {
```

```
global $GenContador;  
$numero = $GenContador->Contador($Conn, CONTADOR_PEDIDO, true, $datos);  
return ($numero);
```

```
}
```

```
function PedirNumeroFactura($Conn) {
```

```
global $GenContador;  
$numero = $GenContador->Contador($Conn, CONTADOR_FACTURA, true, $datos);  
return ($numero);
```

```
}
```

En el Merkagest activamos el módulo de contadores:

Configuración: MNUECOMMERCE

ID intranet: ECOMMCONTADOR

Orden: El siguiente que esté libre (p.e. 50).

Título: Contadores

Enlace: <ecomm/contadores.php>

En apidefines.inc creamos las constantes:

```
[CONTADOR_PEDIDO] = 'PEDIDO';
```

```
[CONTADOR_FACTURA] = 'FACTURA';
```

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/instalacion_de_contadores?rev=1204036312



Last update: **2017/03/27 17:43**