

Instalar los repositorios epel y remi:

```
# wget
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
# sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm
```

Habilitar el repositorio remi:

```
# sudo vi /etc/yum.repos.d/remi.repo
```

En la sección [remi] del archivo, establecer la opción "enabled" a 1.

Actualizar PHP ejecutando el siguiente comando:

```
# yum install php
```

Instalación de ionCube para PHP 5.4 (opcional) Descargar ionCube:

En el caso de x32:

```
# wget
http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.zip
```

En el caso de x64:

```
# wget
http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.zip
```

Descomprimir el archivo descargado. Copiar ioncube_loader_lin_5.4.so a la carpeta de extensiones de PHP:

```
# sudo cp ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so /usr/lib/php/modules/
```

Definir los atributos de SELinux:

```
# sudo chcon -u system_u -t textrel_shlib_t
/usr/lib/php/modules/ioncube_loader_lin_5.4.so
```

Activar ionCube en la configuración de PHP:

```
# echo "zend_extension=/usr/lib/php/modules/ioncube_loader_lin_5.4.so" >>
/etc/php.d/zend_extensions_psa.ini
```

Comprobar que ionCube funciona correctamente:

```
# php -r 'phpinfo();' | grep -i ioncube
```

También se puede realizar una prueba de ionCube Loader mediante el script de ayuda de PHP

“loader-wizard.php” incluido en el archivo comprimido de ionCube Loader.

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/instalacion_php5.4?rev=1413282150



Last update: **2017/03/27 17:43**