

Creación de backup manual

Para el ejemplo usaremos el dominio gomiztegi.com alojado en RAN. Para cada caso, accederemos al servidor correspondiente.

Cambios en servidor remoto (RAN y HOSTALIA)

Creación del directorio donde residirá la copia de seguridad

Creamos la carpeta gomiztegi-ddbb/ en /var/backup

```
mkdir /var/backup/gomiztegi-ddbb
```

Le cambiamos los permisos a 700 para usuario root.

```
chmod 700 gomiztegi-ddbb
```

Versión 1 del script de copia de seguridad (viejo)

Editamos el fichero **/usr/local/sbin/ddbb-backup.sh** y añadimos el siguiente código al final:

```
#copia de la bbdd de gomiztegi
BODY="$DATE : error al volcar gomiztegi_mkgest (gomiztegi)"
mysqldump -hlocalhost -ugomiztegi_user -pgomiz_bd_\$1 gomiztegi_mkgest >
/var/backup/gomiztegi-ddbb/gomiztegi.sql
```

Donde -unombre_usuario -ppassword nombre_bbdd

Ejecutamos el comando ddbb-backup.sh para ver que se crea el fichero en la carpeta /var/backup/gomiztegi-ddbb/.

Versión 2 del script de copia de seguridad

Editamos el fichero **/etc/merkatu/datos_ddbb.conf** y añadimos la línea de configuración con la descripción de la base de datos y el fichero en el que guardar la copia.

Donde

- Servidor : máquina en la que corre el demonio de MySQL.
- Usuario : usuario de conexión a MySQL.
- Contraseña : contraseña del usuario de conexión a MySQL.
- Base de datos : base de datos de la que hacer el volcado.
- Directorio : subdirectorio donde guardar el fichero del volcado.
- Fichero : nombre del fichero en el que guardar el volcado.
- Descripción : Descripción de la base de datos.

```
localhost:gomiztegi_user:contraseña:admin_gomiztegi:gomiztegi-
ddbb:gomiztegi.sql:Base de datos de Gomiztegi
```

Ejecutamos el comando ddbb-backup.sh para ver que se crea el fichero en la carpeta /var/backup/gomiztegi-ddbb/.

Configuración del rsyncd

Editamos el fichero **/etc/rsyncd.conf**, dejando sólo las opciones de RAN u HOSTALIA pertinentes, y cambiamos los datos. **el auth users no hay que cambiarlo.**

```
[gomiztegi-www]
use chroot = yes
comment = Pagina web de gomiztegi
path = /home/gomiztegi/domains/gomiztegi.com/public_html/ # ESTE ES
PARA RAN
path = /var/www/vhosts/gomiztegi.com/httpdocs/ # ESTE ES PARA HOSTALIA
read only = yes
list = yes
uid = gomiztegi
gid = nobody # ESTE ES PARA RAN
gid = psacln # ESTE ES PARA HOSTALIA
auth users = bacal345ksj
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
hosts allow = 62.99.77.218

[gomiztegi-ddbb]
use chroot = yes
comment = DDBB de gomiztegi
path = /var/backup/gomiztegi-ddbb/
read only = yes
list = yes
uid = root
gid = nobody # ESTE ES PARA RAN
gid = psacln # ESTE ES PARA HOSTALIA
auth users = bacal345ksj
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
```

```
hosts allow = 62.99.77.218
```

Cambios en servidor de backup local (srv-backup)

Editamos el fichero **/etc/backupperc/hosts** y añadimos la siguiente línea al final.

```
www.gomiztegi.com 0 backupperc
```

Vamos a la carpeta /etc/backupperc y creamos el siguiente archivo (lo copiamos de uno anterior).

```
cp www.el_ultimo_que_exista.com.pl www.gomiztegi.com.pl
```

Editamos la última linea del fichero para que se ajuste a nuestra información del rsync (editado arriba). En el caso de proyectos en Joomla recomendamos quitar del backup el tmp, ya que son carpetas que no aportan información necesaria. En algunos casos también es necesario quitar la cache, aunque al quitar la cache del raíz es OBLIGATORIO poner el path absoluto para que se haga backup de otras posibles carpetas llamadas cache en joomla.

```
# comprobamos el username (para RAN y HOSTALIA es distinto)
# $Conf{RsyncdUserName} = 'bacal345ksj'; (RAN)
# $Conf{RsyncdUserName} = 'mk1237234b8'; (HOSTALIA)
$Conf{BackupFilesExclude} = {'gomiztegi-www' =>
 ['/path/fisico/a/la/carpeta/cache', 'tmp']};
$Conf{RsyncShareName} = ['gomiztegi-www', 'gomiztegi-ddbb'];
```

Reiniciamos el servidor de backups para que nos acepte el nuevo host.

```
/etc/init.d/backupperc restart
```

Ya solo queda acceder al servidro de backup y ejecutar el 1er backup de este host.

```
https://srv-backup/backupperc/
```

Excluir una carpeta en un backup

Para excluir una carpeta del backup. Es decir, que la carpeta seleccionada quede fuera del backup que realizamos.:

```
$Conf{BackupFilesExclude} = '/temp';

$Conf{BackupFilesExclude} = ['/temp'];      # es lo mismo que el primero

$Conf{BackupFilesExclude} = {
    'gomiztegi-www' => ['temp', '/winnt/tmp'],           # carpetas que se
quedarian fuera del backup de gomiztegi-www
    'gomiztegi-bbdd' => ['/dont_back_this_up'], # carpetas que se quedarian
fuera del backup de gomiztegi-ddbb };
```

```
$Conf{BackupFilesExclude} = {  
    'c' => ['/temp', '/winnt/tmp'], # carpetas que se quedarian  
    fuera del backup de gomiztegi-www  
    '*' => ['/junk', '/dont_back_this_up'], # carpetas que se quedarian  
    fuera del backup de los demás backup (del usuario gomzitegi en todo caso)
```

Reiniciamos el servidor de backups para que nos acepte la nueva configuración.

```
/etc/init.d/backuppc restart
```

Desactivar un backup

Para desactivar un backup automático. Es decir, dominios de los que no deseamos hacer más backups pero que nos interesa mantener en el repositorio por si hay necesidad de esos ficheros:

Hay 3 distintos valores definidos para \$Conf{BackupsDisable}:

0 Backups están activados (valor por defecto del config.pl para todos los backups).

1 No se hacen backups automáticos, pero se mantiene la opción de hacer los backups manuales.

```
$Conf{BackupsDisable} = 1;
```

2 No se realizan backups ni automáticos ni manuales.

```
$Conf{BackupsDisable} = 2;
```

Reiniciamos el servidor de backups para que nos acepte la nueva configuración.

```
/etc/init.d/backuppc restart
```

Eliminar un backup

Para eliminar completamente los backups de un cliente se debe borrar el archivo de configuración (host.pl) y remover el /var/lib/backuppc/pc/\$host del disco.

Es necesario recargar la aplicación con el comando

```
/etc/init.d/backuppc reload
```

Errores de backuppc

En el siguiente enlace está disponible un listado con los errores de backuppc.

<http://sourceforge.net/apps/mediawiki/backuppc/index.php?title=ErrorMessages>

Creación de backup automático (OBSOLETO, NO USAR)

Este ejemplo muestra como hacer un backup de forma “automatica”:

Cambios en servidor remoto (RAN)

1. Nos conectamos a RAN con putty y ejecutamos como root el siguiente comando:

```
generar-backup
```

1. Esto nos genera los ficheros de configuracion y edita los ficheros necesarios para hacer las tareas que debajo de este howto se describen.

Cambios en servidor de backup local (srv-backup)

1. Nos conectamos a Firewall con putty y ejecutamos como root el siguiente comando:

```
dominio-backup
```

1. Esto nos genera los ficheros de configuracion y edita los ficheros necesarios para hacer las tareas que debajo de este howto se describen.

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/implementacion_de_backup_deDominio?rev=1358446600 

Last update: **2017/03/27 17:43**